


WebSocket 재생 신호 연동 프로토콜

0. 확정 예정 값

항목	값
접속 주소	ws://192.168.8.10:3000/playback-control
인증	없음 - 폐쇄망 내부에 연결하여 접근
전송 방식	WebSocket (텍스트 프레임, UTF-8 JSON)

1. 시스템 개요



2. 연결 방법

- 1. 미디어 시스템이 위 주소로 WebSocket 연결을 시작합니다(별도 인증 절차 없음).
- 2. 연결이 끊기면 미디어 시스템이 재연결을 시도해야 합니다 - 서버는 재연결 시점에 이전 상태를 다시 보내주지 않습니다.

3. 메시지 형식

3-1. 미디어 시스템 → 서버 (재생 신호)

```
{ "type": "PLAY_TRIGGER" }
```

필드	타입	설명
type	string	항상 "PLAY_TRIGGER"

수신 즉시 서버가 재생을 시작합니다(추가 파라미터 없음).

3-2. 서버 → 미디어 시스템 (응답)

성공:

```
{ "type": "ACK", "received": "PLAY_TRIGGER", "startAt": 1755300000123 }
```

실패(형식 오류 등):

```
{ "type": "ERROR", "message": "알 수 없는 type입니다: ..." }
```

필드	타입	설명
startAt	integer	실제 재생이 시작되는 서버 epoch ms - (참고용)

4. 에러 처리 / 재시도

- 서버는 동일 신호를 짧은 간격으로 여러 번 받아도 안전합니다(이미 재생 중이면 그냥 다시 시작)

5. 네트워크 주의사항

- 5GHz 펌웨어 내부 전용으로 설계됩니다
- 같은 서버(192.168.8.10)의 포트 3000을 REST API/대시보드와 공유합니다.